

## CONFIGURACIÓN DE CORREO CORPORATIVO EN OUTLOOK MOVIL

Ahora Vamos a configurar las cuentas de correo en Outlook desde Móvil

### Pre-requisitos

Si aún no has descargado la app de Outlook puedes ir a la “Google Play” y buscar “Outlook” ó puedes instalarla desde el siguiente enlace:

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=es\\_419](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=es_419)


Necesitas tener los siguientes datos a la mano para la configuración correcta de tu correo:

- Nombre de usuario (correo a configurar)
- Contraseña
- Servidor entrante (IMAP)
- Servidor de salida (SMTP)

Secure <u>SSL/TLS</u> Settings (Recomendado)	
Nombre de usuario:	test@solbutec.com
Contraseña:	Use la contraseña de la cuenta de email.
Servidor entrante:	mail.solbutec.com <u>IMAP</u> Port: 993 <u>POP3</u> Port: 995
Servidor saliente:	mail.solbutec.com <u>SMTP</u> Port: 465
IMAP, POP3 y SMTP require authentication.	

### PASO 1:


Pulsa el icono de Aplicaciones ó Menú en tu dispositivo Android.






**PASO 2:**

Ve a la aplicación de Outlook que instalaste previamente.



Verás la pantalla de bienvenida, pulsa en “Comenzar”





**PASO 3:**

Indica la dirección de correo que necesitas configurar y pulsa en el botón “Continuar”.

← Agregar cuenta

Escribe tu dirección de correo electrónico principal personal o del trabajo.

Dirección de correo electrónico

test@solbutec.com

CONTINUAR

Microsoft podría enviarte correo electrónico acerca de Outlook Mobile App. Puedes cancelar la suscripción en cualquier momento.

[Declaración de privacidad](#)

La aplicación comenzará buscar tu cuenta.

**PASO 4:**

En la nueva sección, completa el campo “Contraseña”, escribiendo la contraseña del correo que estás configurando.

← Conectar a IMAP ? ✓

Dirección de correo electrónico

test@solbutec.com

Contraseña


Nombre para mostrar (ejemplo: Mike...)

Descripción (ejemplo: trabajo)

MOSTRAR LA CONFIGURACIÓN AVANZADA ▾

### PASO 5:

Complementa tu información escribiendo un “Nombre para mostrar” y una “Descripción” como lo solicita la aplicación.



← Conectar a IMAP ? ✓

Dirección de correo electrónico  
test@solbutec.com

Contraseña


Nombre para mostrar (ejemplo: Mike...)

Descripción (ejemplo: trabajo)

MOSTRAR LA CONFIGURACIÓN AVANZADA ▾

### PASO 6:

Pulsa en “Mostrar la configuración avanzada” para visualizar la configuración del servidor de entrada y salida.



← Conectar a IMAP ? ✓

Dirección de correo electrónico  
test@solbutec.com

Contraseña

Nombre para mostrar (ejemplo: Mike...)

Descripción (ejemplo: trabajo)

MOSTRAR LA CONFIGURACIÓN AVANZADA ▾

### PASO 7:

Como puedes observar, automáticamente se crea la dirección del servidor IMAP según el dominio al que pertenece el correo.

Escribe el "Nombre de usuario" y la "Contraseña", son los mismos datos que has indicado anteriormente, el correo que deseas configurar y su respectiva contraseña.

← Conectar a IMAP ? ✓

Servidor de correo entrante IMAP  
Nombre de host IMAP (p. ej., imap.domain.com)  
mail.solbutec.com

Nombre de usuario de IMAP (ejemplo:...) \_\_\_\_\_

Contraseña de IMAP \_\_\_\_\_

### PASO 8:

De la misma manera que en el paso 7, la aplicación reconoce la dirección de correo saliente SMTP, nuevamente debes volver a introducir tu correo a configurar y su contraseña.

Servidor de correo saliente SMTP  
Nombre de host SMTP (p. ej., smtp.domain.com)  
mail.solbutec.com

Nombre de usuario SMTP (ejemplo: mike.rosoft)  
test@solbutec.com

Contraseña de SMTP  
.....

OCULTAR LA CONFIGURACIÓN AVANZADA ^

Pulsa en el icono de la palomita que está en la parte superior derecha.



← Conectar a IMAP ? ✓

.....

Nombre de usuario de IMAP (ejemplo: mike.rosoft)

test@solbutec.com

Contraseña de IMAP

.....

Servidor de correo saliente SMTP

Nombre de host SMTP (p. ej., smtp.domain.com)

mail.solbutec.com

Nombre de usuario SMTP (ejemplo: mike.rosoft)

test@solbutec.com

Contraseña de SMTP

.....

Recuerda utilizar el puerto número 465 para el servidor de salida (SMTP) de acuerdo a la tabla de configuraciones. El servidor comenzará a verificar tus datos de inicio de sesión.

← Conectar a IMAP ? ✓

Nombre para mostrar (ejemplo: Mike...)

Descripción (ejemplo: trabajo)

Servidor de correo entrante IMAP

Nombre de host IMAP (p. ej., imap.domain.com)

Intentando iniciar sesión...

Contraseña de IMAP

.....

Servidor de correo saliente SMTP

Nombre de host SMTP (p. ej., smtp.domain.com)


OCULTAR LA CONFIGURACIÓN AVANZADA ^

¿NO ES UNA CUENTA DE IMAP?


**PASO 9:**

¡Estas dentro!

La aplicación te preguntará si quieres agregar más cuentas, pulsa en “Tal vez más tarde”



Hemos terminado





ESO ES TODO ¡MUCHA SUERTE!